



## Pasos para darse de alta en FRN y utilizarlo en CBVoziP

1. Descargar el archivo EXE autoejecutable FRN de **descargas** de esta web y abrirlo.
2. Una vez abierto este programa aparecerá en pantalla según imagen inferior.
3. Pulsar la tecla virtual de la izquierda superior **id**, aparece una ventanita de identificación requiriendo un registro con los siguientes datos: Usuario, indicativo, correo electrónico, país, ciudad y zona de ciudad.
4. En el espacio de usuario pondréis vuestro nombre de pila, en el espacio de indicativo pondréis el distintivo asignado de CBVoziP **GBC-...-** , en el espacio del correo electrónico pondréis el mismo con el que os registrasteis en CBVoziP (sí tenéis otro, notificarlo a CBVoziP), en el espacio de país pondréis vuestro país, en el espacio de ciudad pondréis vuestra ciudad y en el espacio de zona de la ciudad pondréis vuestra zona. En el tipo de usuario pinchamos **“Usuario de PC no hay radio conectada”**
5. Una vez completados estos datos pinchar en **obtener contraseña**, el sistema os enviará un mensaje al e-mail de registro, (tarda unos minutos). La contraseña consta de siete letras mayúsculas, esa la copias y las pones sin espacios en el espacio de contraseña.
6. Ahora pinchar en la tecla virtual **hecho** y después en **aplicar**. Cerramos ventana de identificación.
7. Ahora seguimos con el panel del programa. En espacio de **servidor** introducir este numero **93.189.95.130**, en el espacio de **puerto** poner **10024** y en **red** poner **CB**, después le pulsáis a conectar. Sí se han seguido todos los pasos, ya estamos dentro del sistema, para hablar esperar los seis u ocho segundos en espacio en blanco sí esta hablando alguna estación y pulsáis con el cursor en **PTT** en la parte inferior derecha. Una vez configurado se guardan los datos de forma automática.

Una vez conectados y con el uso habitual podréis ir conociendo el resto de las prestaciones y por supuesto ante cualquier duda estamos a vuestra disposición.

Recordar que es necesario registrarse primero en CBVoziP para obtener el distintivo de usuario.

